




คู่มือการติดตั้งโปรแกรม FortiClient VPN

สำหรับ Android (SSL)


คู่มือการติดตั้ง FortiClient VPN เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย สำหรับ Android

1. การติดตั้ง FortiClient VPN


1.1 ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บ <https://www.fortinet.com/support/product-downloads> หรือ <https://rmutl.link/FORTIVPN>




1.2 กดที่ลิงค์ FortiClient VPN only




1.3 กดปุ่ม DOWNLOAD ไฟล์ที่จะติดตั้งตามระบบปฏิบัติการ Android



1.4 กดปุ่ม ติดตั้ง (Install) เพื่อเริ่มการติดตั้งแอปพลิเคชัน FortiClient VPN แล้วรอนกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น



1.5 เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม เปิด (Open) เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน FortiClient VPN



2. เปิดใช้งาน FortiClient VPN

2.1 ระบบจะแสดงหน้าต่าง Privacy Policy Highlights (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ให้กดปุ่ม “I ACCEPT” เพื่อยอมรับข้อตกลงและดำเนินการต่อ

Privacy Policy Highlights

FortiClient DOES NOT collect and send any user specific personal information like username, photos or email address to Fortinet



FortiClient may collect anonymous usage information and share with Fortinet for the purpose of improving usability and functionality



FortiClient does not monitor end user VPN traffic



FortiClient Webfilter feature, if enabled, submits website urls to Fortinet servers for category rating.

By selecting "I accept" below, you agree to the FortiClient <[Terms and Conditions](#)> and <[Privacy Policy](#)>

I ACCEPT


2.2 เมื่อปรากฏหน้าต่างขอสสิทธิ์ “Please grant permissions for FortiClient VPN to show notifications” ให้กดปุ่ม “ตกลง” (OK) เพื่ออนุญาตให้แอปสามารถแสดงการแจ้งเตือนได้

FortiClient VPN

Please grant permissions for FortiClient VPN to:
- Show notifications

ตกลง

2.3 จากนั้นจะมีหน้าต่างเพิ่มเติมปรากฏขึ้นถามว่า “อนุญาตให้ FortiClient VPN ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณไหม” ให้เลือก “อนุญาต” (Allow) เพื่อให้แอปแสดงสถานะการเชื่อมต่อ VPN ได้อย่างถูกต้อง



2.4 สุดท้ายจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นว่า “Enable Unrestricted Battery Usage” ให้เลือก “เปิดใช้งาน” (Enable) เพื่อให้แอปทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในโหมดประหยัดพลังงาน และป้องกันไม่ให้ระบบปิดแอปโดยอัตโนมัติขณะทำงานอยู่

Enable "Unrestricted Battery Usage"

Please enable unrestricted battery usage in the App Settings. Not enabling battery optimization can cause certain features of FortiClient to act unexpectedly.

ยกเลิก

ENABLE

3. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ SSL-VPN

3.1 กำหนดค่า SSL-VPN Connection ตามที่ระบบ Firewall กำหนดไว้ดังนี้

3.1.1) Connection Name : **RMUTL VPN** ** สามารถใช้ชื่ออะไรก็ได้

3.1.2) VPN TYPE: **SSL-VPN**

จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” (Create)

The screenshot shows the 'Add VPN' configuration screen in the FortiClient VPN app. The 'Connection Name' field contains 'RMUTL VPN'. Under the 'VPN TYPE' section, 'SSL VPN' is selected. The 'Create' button is highlighted at the bottom.

3.2 หลังสร้างโปรไฟล์เสร็จ จะเข้าสู่หน้า SSL VPN settings กดที่หัวข้อ Servers

The screenshot shows the 'SSL VPN settings' screen. The 'Tunnel name' is 'RMUTL VPN'. The 'Servers' section is expanded, showing 'Remote gateway address' with a right-pointing arrow.


3.3 ในหน้าต่าง Remote Gateways ให้พิมพ์ **sslvpn.rmutl.ac.th** และกดปุ่ม “ตกลง” (OK)

The screenshot shows the 'Remote Gateways' dialog box. The text 'sslvpn.rmutl.ac.th' is entered in the input field. The 'ตกลง' (OK) button is highlighted.


3.4 กลับมาที่หน้าหลักของ FortiClient VPN และกดปุ่ม “เชื่อมต่อ” (Connect)




3.5 กรอก Username และ Password ที่ใช้ Login RMUTL account และ กดปุ่ม เข้าใช้งาน (Login)



3.6 หน้าต่างขออนุญาตการใช้งาน VPN จะปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม “ตกลง” (OK)



3.7 เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะเห็น สัญลักษณ์ SSL VPN ขึ้นเป็นสีเขียว ตามดังรูป



4. การยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN

4.1 กดปุ่ม “ยกเลิกการเชื่อมต่อ” (Disconnect) เมื่อใช้งาน Intranet เสร็จสิ้น

