



# คู่มือการติดตั้งโปรแกรม FortiClient VPN


สำหรับ IOS (SSL)

# คู่มือการติดตั้ง FortiClient VPN เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย สำหรับ IOS


## 1. การติดตั้ง FortiClient VPN

1.1 ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บ <https://www.fortinet.com/support/product-downloads> หรือ <https://rmutl.link/FORTIVPN>



1.2 เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงมาที่หัวข้อ “FortiClient VPN Only” จากนั้นกดปุ่ม DOWNLOAD ไฟล์ที่จะติดตั้งตามระบบปฏิบัติการ IOS



1.3 ระบบจะพาไปที่ App Store จากนั้นให้กดปุ่ม “View in Mac App Store”



1.4 กดปุ่ม “Get” เพื่อเริ่มการติดตั้งแอปพลิเคชัน FortiClient VPN แล้วรอนกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น และเมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “Open” เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน FortiClient VPN




1.5 เมื่อเปิดครั้งแรก ระบบจะถามสิทธิ์ “FortiClient ต้องการเพิ่มการตั้งค่า VPN” ให้กดปุ่ม “Allow” เพื่อให้ระบบ iOS อนุญาตสร้าง VPN Profile ได้




## 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ SSL-VPN

### 2.1 เมนู Connection ให้กดเลือก “Select connection”



### 2.2 ตรงหัวข้อ Secure Protocol ให้กดเลือก “SSLVPN”



2.3 กำหนดค่า SSL-VPN Connection ตามที่ระบบ Firewall กำหนดไว้ดังนี้

2.3.1) Name : **RMUTL VPN** \*\* สามารถใช้ชื่ออะไรก็ได้


2.3.2) Server Address: <https://sslvpn.rmutl.ac.th:443>

2.3.3) SSO: **ไม่ต้องเปิดใช้งาน**


2.3.4) Username: **RMUTL account** \*\* ไม่ต้องใส่ @rmutl.ac.th หรือ @live.rmutl.ac.th

2.4 จากนั้นให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกการกำหนดค่า SSL-VPN Connection และกดไอคอน “<”


เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าหลัก



2.5 กดปุ่มสวิตช์ “เปิด Connect” เพื่อทำการเชื่อมต่อ VPN จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง Login ให้กรอก Password ที่ใช้ Login RMUTL account และ กดปุ่ม “OK”



2.6 เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะ “Connected” พร้อมรายละเอียดข้อมูลการเชื่อมต่อตามดังรูป



### 3. การยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN

3.1 กดปุ่มสวิตช์ “ปิด Connect” (Disconnect) เมื่อใช้งาน Intranet เสร็จสิ้น

